

# Anleitung – NetCom BW Mail Service

E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten - POP3 und IMAP

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten.

**Wichtiger Hinweis:**

Verwenden Sie zur Anmeldung immer Ihre vollständige E-Mailadresse.

Diese kann – je nach Produkt - lauten:

- <Benutzername>@enmail.de
- <Benutzername>@nc-online.de
- <Benutzername>@netcom-mail.de

In den Anleitungen wird exemplarisch immer <Benutzername>@netcom-mail.de verwendet. Bitte passen Sie die Eingaben entsprechend an.

**Server- und Zugangsdaten in der Übersicht:**

Posteingangsserver	mail.netcom-mail.de
Postausgangsserver	mail.netcom-mail.de
IMAP-Port (SSL gesichert)	993
POP3-Port (SSL gesichert)	995
SMTP-Port (SSL gesichert)	465
Benutzername	Ihre vollständige E-Mailadresse z.B. <a href="mailto:mustermann@netcom-mail.de">mustermann@netcom-mail.de</a>
Passwort	Ist Ihnen bekannt, bzw. wird in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben genannt

**Voraussetzungen:**

- Eine eingerichtete E-Mail-Adresse beim NetCom BW Mail Service.
- Ihre Zugangsdaten sind Ihnen bekannt. Sie finden diese in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben.


**Schritt 1:**

Öffnen Sie Windows Live Mail.



**Schritt 2:**

Klicken Sie im Menü oben auf „Konten“ und dann auf „E-Mail“



**Schritt 3:**

Im neuen Fenster können Sie nun Ihr E-Mail Konto hinzufügen. Geben Sie hier folgende Daten an:

- Ihre vollständige **E-Mailadresse**
- Ihr **Kennwort**
- Ihren vollständigen **Namen**

Danach bestätigen Sie mit **Weiter**

Windows Live Mail

## E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.  
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:  
  
[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:  
  
 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich  
Hotmail  
Gmail  
und viele weitere.

#### Schritt 4:

Im nun folgenden Fenster können Sie die korrekten Einstellungen vornehmen. Ihre Verbindung zum Server ist damit SSL-verschlüsselt.

Für POP3:

- Bei Servertyp wählen Sie **POP**
- Im Bereich **Posteingangsserver** (links):
  - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
  - Bei Port geben Sie **995** ein
  - Wählen Sie bei „Authentifizierung mit“ den Wert **Klartext** aus der Liste
  - Bei **Anmeldebenutzername** geben Sie Ihre **vollständige E-Mailadresse** ein
- Im Bereich Postausgangsserver
  - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
  - Bei Port geben Sie **465** ein
  - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**“
  - Setzen Sie den Haken bei „**Erfordert eine Authentifizierung**“

Danach klicken Sie auf „**Weiter**“.

The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure server settings) window in Windows Live Mail. It is divided into two columns: 'Informationen zum Posteingangsserver' (Incoming server information) and 'Informationen zum Postausgangsserver' (Outgoing server information). In the incoming section, 'Servertyp' is set to 'POP', 'Serveradresse' is 'mail.netcom-mail.de', 'Port' is '995', and 'Authentifizierung mit' is 'Klartext'. The 'Anmeldebenutzername' field contains 'mustermann@netcom-mail.de'. In the outgoing section, 'Serveradresse' is 'mail.netcom-mail.de', 'Port' is '465', and both 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' and 'Erfordert eine Authentifizierung' are checked. At the bottom, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

Für **IMAP**:

- Bei Servertyp wählen Sie **IMAP**
- Im Bereich **Posteingangsserver** (links):
  - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
  - Bei Port geben Sie **993** ein
  - Wählen Sie bei „Authentifizierung mit“ den Wert **Klartext** aus der Liste
  - Bei **Anmeldebenutzername** geben Sie Ihre **vollständige E-Mailadresse** ein
- Im Bereich **Postausgangsserver**
  - Im Feld Serveradresse geben Sie **mail.netcom-mail.de** ein
  - Bei Port geben Sie **465** ein
  - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)“
  - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine Authentifizierung“

Danach klicken Sie auf „**Weiter**“.

Windows Live Mail

### Servereinstellungen konfigurieren


Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

<b>Informationen zum Posteingangsserver</b>	<b>Informationen zum Postausgangsserver</b>
Servertyp: IMAP	Serveradresse: mail.netcom-mail.de      Port: 465
Serveradresse: mail.netcom-mail.de      Port: 993	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)	<input checked="" type="checkbox"/> Erfordert eine <u>A</u> uthentifizierung
Authentifizierung mit: Klartext	
Anmeldebenutzername: mustermann@netcom-mail.de	

Abbrechen    Zurück    Weiter

**Schritt 5:**

Ihr Konto ist nun eingerichtet und kann nach einem Klick auf „**Fertigstellen**“ verwendet werden.



## Impressum

NetCom BW GmbH  
Unterer Brühl 2  
73479 Ellwangen  
[www.netcom-bw.de](http://www.netcom-bw.de)

Telefon 0800 3629 264  
Telefax 0800 3629 274  
E-Mail [kundenmanagement@netcom-bw.de](mailto:kundenmanagement@netcom-bw.de)

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte vorbehalten.

